


آموزش کار با نرم افزار iTunes

فصل دوم


در فصل قبل شما را با برخی از تنظیمات برنامه iTunes آشنا کردیم و همچنین چگونه انتقال دادن آهنگ ها و... را به دستگاه های اپل توضیح دادیم و ... اما در این فصل شما را با بخش Movies برنامه آشنا می کنیم و همچنین چگونگی تغییر دادن مشخصات آهنگ ها و ویدیو ها را توسط برنامه بررسی می کنیم و در نهایت شما را با ساخت یک زنگ دلخواه برای دستگاه اپلتون آشنا می سازیم .

دیدن ویدیو توسط برنامه


۱. ابتدا ویدیو مورد نظر خود را به محیط برنامه بیاورید (در فصل اول توضیح دادیم)
۲. سپس در بخش Library گزینه Movies را انتخاب کنید .
۳. و حال برای پخش کردن ویدیوی مورد نظر دو بار روی آن کلیک چپ کنید .



Awindows



۴. سپس ویدیو مورد نظر شروع به پخش می کند . اما مسئله مهم اینجاست که هنگامی که به بخش Movies می روید در قسمت بالای برنامه شاهد چندین بخش هستید که وظیفه ی آن ها به این صورت است :



۱. Unwatched : ویدیو های که قبلا به برنامه اضافه شده اند اما هنوز مشاهده نشده اند .
۲. Movies: فیلم های شما در این قسمت قرار می گیرند .
۳. Genres : طبقه بندی از نظر سبک ویدیو (پاپ , رپ و ...)
۴. Home Video : تمام ویدیو های که به برنامه اضافه کرده اید در این قسمت قرار می گیرند . (شامل ویدیو ها مشاهده شده و مشاهده نشده)


۵. List : ویدیو ها و فیلم های شما در لیست های مشخصی قرار گرفته اند .

چگونه مشخصات ویدیو و آهنگ ها را عوض کنیم ؟

اگر دوست دارید که آهنگ ها یا ویدیو های موجود در برنامه را به دلخواه خود دسته بندی و نامگذاری کنید باید حتما به بخش اطلاعات آن ها مراجعه کنید . که برای این کار باید :


آهنگ ها و فیلم ها (در این جا به تنظیمات آهنگ پرداخته ایم که هیچ فرقی بین تنظیمات این دو وجود ندارد .)

۱. ابتدا روی آهنگ مورد نظر کلیک راست کنید و سپس در منوی باز شده روی گزینه Get info کلیک کنید .



Awindows

۲. در این بخش شما می توانید تمامی مشخصات مربوط به آهنگ مورد نظر را مشاهده کنید . که در پایین به توضیح مهم ترین قسمت های مشخصات آهنگ می پردازیم :




1. Kind : نوع آهنگ مورد نظر که صوتی یا تصویری بودن آن را مشخص می کند .
2. Size : حجم آهنگ (فضایی که آهنگ اشغال می کند .)
3. Bit Rate : کیفیت آهنگ که بر حسب Kbps است .
4. Plays : میزان دفعاتی که آهنگ توسط نرم افزار پخش شده است . که در این جا آهنگ سه بار پخش شده است .
5. Last Played : آخرین باری که آهنگ توسط نرم افزار پخش شده است .

Awindows

۶. Format : فرمت یا قالب بندی آهنگ (MP3 , MPEG یا ...)

همچنین در بالای این سربرگ (Summary) نام و خواننده آهنگ و مدت زمان آهنگ را هم مشاهده می کنید .


۳. خب مشخصات آهنگ را مشاهده کردید اما برای تغییر مشخصات می توانید به بخش Info بروید و سپس قسمت های مورد نظر خود را به دلخواه تغییر دهید .



در قسمت اول نام آهنگ نوشته شده در پایینی نام خواننده نوشته شده و در قسمت Album نام آلبوم خواننده رو مشاهده می کنید . در قسمت Years سال منتشر شدن آهنگ را نشان می دهد همچنین در قسمت Track Number می توانید شماره آهنگ را در آلبوم ببینید . آخرین قسمت مهمی که قابل توضیح می باشد بخش آخر است (Genre) که در این قسمت می توانید سبک آهنگ را مشخص کنید . (قسمت های دیگر این بخش چندان اهمیتی ندارد و خودتون می توانید به یادگیری آن اقدام کنید .)

۴. خب حالا به بخش Options مراجعه کنید که عبارت است از :


Awindows



۱. Volume Adjustment : در این جا می توانید میزان بلندی و کوتاهی صدای آهنگ را میزان کنید . توصیه می شود به این تنظیمات دست نزنید زیرا None بهترین انتخاب برای میزان صدای آهنگ است .
۲. Equalizer Preset : سبک آهنگ رو اینجا انتخاب کنید بعد از آن آهنگ مورد نظر در لیست سبک ها قرار می گیرد .
۳. Media Kind : شما می توانید مشخص کنید که آهنگ در چه بخشی قرار گیرید مثلا در اینجا Music نوشته شده است که یعنی برنامه این فایل رو به عنوان یک آهنگ شناسایی می کند و آن را در بخش آهنگ قرار می دهد . و اگر گزینه دیگری را انتخاب کنید این آهنگ به بخش مورد نظر انتقال داده می شود توصیه می شود به این قسمت کاری نداشته باشید .
۴. Rating : امتیاز آهنگ را از پنج ستاره انتخاب کنید . (این گزینه دلخواهی است .)

Awindows


۵. Start Time: اگر عدد این قسمت رو تغییر دهید آهنگ از زمان وارد شده شروع به پخش خواهد کرد .
مثلا در اینجا آهنگ از ثانیه صفر شروع به پخش می کند . و قسمت پایینی نیز به این صورت است ولی
برای پایان آهنگ (در این باره در ادامه آموزش توضیح خواهیم داد) .
۵. خب به بخش آخر یعنی Artwork مراجعه کنید در این جا برنامه به شما اجازه می دهد که
برای آهنگ خود یک تصویر دلخواهی انتخاب کنید . برای انتخاب کردن تصویر روی گزینه
Add کلیک کنید و سپس تصویر مورد نظر خود را انتخاب و سپس روی Open کلیک کنید .
اما اگر می خواهید تصویر را پاک کنید ابتدا آن را انتخاب کنید و روی Delete کلیک کنید .



۶. در نهایت برای ثبت تمامی تغییرات روی Ok کلیک کنید . با کلیک کردن بر روی Next
به تنظیمات آهنگ بعدی منتقل خواهید شد .


چگونه برای آیفون یا آپید به زنگ دلخواه قرار دهیم؟

۱. برای این کار ابتدا روی آهنگ مورد نظر کلیک راست کنید و سپس در منوی باز شده روی **Get Info** کلیک کنید .
۲. سپس به بخش **Options** مراجعه کنید .
۳. در قسمت **Start time** زمان شروع آهنگ رو تنظیم کنید و در قسمت پایینی (**Stop Time**) زمان متوقف شدن آهنگ رو برای تبدیل به یک زنگ کوتاه انتخاب کنید . سعی کنید برای زنگ خود زمانی حدود ۳۰ تا ۵۰ ثانیه انتخاب کنید .
۴. سپس روی **Ok** کلیک کنید .
۵. حالا می بینید که هنگامی که آهنگ را پخش می کنید فقط چند ثانیه مشخص شده پخش می شود .
۶. خب حالا روی آهنگی که الان کوتاهش کردید کلیک راست کنید و سپس گزینه **Create MP3 Version** را برگزینید .





Awindows

۷. سپس منتظر بمانید تا نسخه ای دیگر از آهنگ مورد نظر با مدت زمان مشخص شده ساخته شود سپس آهنگ رو از برنامه خارج کنید و در محیطی از هاردتون قرار دهید . همانند شکل زیر می تونید آهنگ را به محل دسکتاپ بکشید (عمل Drag) یا روی آن کلیک راست کنید و روی Show in windows Explorer کلیک کنید تا آهنگ در یک فایل مشخص برای شما نمایش داده شود .




Awindows



Awindows

یا می‌توانید به آدرس زیر بروید .

C:\Users\apple(نام کاربری ویندوز)\My music\iTunes\iTunes Media\Music\ نام آهنگ یا آلبوم





۸. خب تا حالا آهنگ را با میزان زمانی دلخواه بریدید و آن را از برنامه استخراج کردید اما در این

مرحله در محیط ویندوز روی آهنگ کلیک راست کنید و در منوی باز شده **Rename** را

برگزینید و سپس فرمت آهنگ را از **mp3** یا **m4a** به **m4r** تبدیل کنید بعد از آن

پنجره ای باز می شود که باید روی **Yes** کلیک کنید . همانند شکل :

Awindows




سوال : فرمت زنگ نوشته نشده است چگونه فرمت را قابل نمایش کنیم ؟

پاسخ : برای این کار ابتدا در پنجره Explorer وارد منوی Organize شوید و گزینه Folder


View and search Options را انتخاب کنید . حال پنجره مربوطه باز می شود وارد سربرگ

Awindows

شويد و تيك گزينه Hide extensions for known file types را برداريد . و در نهايت
روي Ok كليك كنيد .




۹. بالاخره ساخت زنگ به پايان رسيد اما مسئله اين جاست كه چطور زنگ را وارد دستگاه هاي اپل
كنيم ؟ براي اين كار برنامه را باز كنيد و سپس در بخش Library وارد Tones شويد و



زنگ را وارد برنامه كنيد . (در فصل اول توضيح
داديم) . در نهايت وارد بخش مديريت
دستگاهتان شويد و در قسمت Tones
Sync كليك كنيد تا زنگ مورد نظر وارد
دستگاهتون شود .

Awindows




سوال : در بخش Library بخش به نام Tones وجود ندارد چگونه ظاهرش کنیم ؟


پاسخ : برای این کار وارد تنظیمات برنامه شوید و سپس در سربرگ General و بخش

Sources گزینه Tones را جهت به

نمایش در آمدن در Library تیک بزنید .



Awindows



باز کردن و پخش کردن سی دی های آهنگ با iTunes

هنگامی که شما آلبوم خواننده مورد علاقتون رو خریداری می کنید می تونید از برنامه آیتونز برای پخش کردن آهنگ ها و همچنین برای انتقال آهنگ ها از CD یا DVD به برنامه استفاده کنید که در اینجا شما را با این امکان های برنامه آشنا می کنیم .

پخش کردن آهنگ های بر روی CD & DVD

۱. اول CD یا DVD را داخل دستگاه قرار دهید . منتظر بمانید تا پنجره AutoPlay

باز شود و سپس روی گزینه Play audio CD (برنامه آیتونز) کلیک کنید .




۲. بعد از انتخاب کردن گزینه Play audio CD برنامه آیتونز به صورت اتوماتیک باز

خواهد شد و شروع به پخش کردن آهنگ می کند همچنین CD آهنگ در بخش

Library ظاهر می شود .

Awindows

۴. بعد از آن پنجره ای باز می شود که باید عبارت فارسی نوشته شده را انتخاب کنید و سپس روی Ok کلیک کنید .



همانطور که می بینید نام آهنگ های آلبوم به زبان فارسی تغییر کرد .

Name	Time	Artist	Album	Genre
1 نه نرو	4:35	Sirvan Khosravi	جاده رویاها	Pop
2 ایتم میگذره	3:42	Sirvan Khosravi	جاده رویاها	Pop
3 بیقرار	3:48	Sirvan Khosravi	جاده رویاها	Pop
4 روزای رویایی	4:12	Sirvan Khosravi	جاده رویاها	Pop
5 دوست دارم	4:36	Sirvan Khosravi	جاده رویاها	Pop
6 جاده	4:39	Sirvan Khosravi	جاده رویاها	Pop
7 آگه تو حال من نیستی	4:10	Sirvan Khosravi	جاده رویاها	Pop
8 بارون پاییزی	4:57	Sirvan Khosravi	جاده رویاها	Pop
9 آخرین روز	4:04	Sirvan Khosravi	جاده رویاها	Pop
10 من عاشقت شدم	2:38	Sirvan Khosravi	جاده رویاها	Pop
11 خدافظن	5:19	Sirvan Khosravi	جاده رویاها	Pop


انتقال آهنگ ها از CD به آیتونز

برای اینکار می توانید طبق دو روش زیر عمل کنید :


۱. بعد از این که CD آهنگ را وارد دستگاه کردید

در پنجره AutoPlay روی گزینه Import

Songs کلیک کنید .




سپس برنامه شروع به Import کردن آهنگ ها می کند .



Awindows

۲. در محیط برنامه وارد بخش CD شوید و سپس روی Import کلیک کنید . بعد از اون برنامه شروع به انتقال دادن آهنگ ها به برنامه می کند . همانند شکل بالا :
بعد از پایان یافتن عمل انتقال , آهنگ ها در بخش Music قرار می گیرند .




اما سوال اینجاست که چگونه در ویندوز به آهنگ ها دسترسی داشته باشیم ؟

برای این کار به آدرس زیر بروید :

نام خواننده \Music\iTunes Media\iTunes\My Music\ (نام کاربری) \apple\Users\C:
نام آلبوم یا آهنگ \

Awindows



پایان فصل دوم

تهیه کننده : معین ربانی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۷/۱۹

مشکلات و سوالات خود را در این زمینه به ایمیل زیر بفرستید .

awindows_2012@yahoo.com